

BUKU PANDUAN PENGGUNA

QAC Trial Validation - Aplikasi Trial Validation System (baru)

Panduan operasional bagi Staff, Reviewer Departemen, Approver (Manager QAC), dan Admin dalam menggunakan aplikasi trial validation yang baru - mulai dari login, membuat trial, validasi parameter, weighing, upload lampiran, review lintas departemen, approval, hingga pelaporan.

Aplikasi	new_trial_validation_app (Laravel + Inertia/React) - pengganti aplikasi legacy Trial Validation System
Tanggal Dibuat	18 September 2026
Cakupan	Login & navigasi, alur trial lengkap (create s.d. approval), pelaporan, modul admin, dan tautan ke aplikasi lama (SSO)
Ditujukan untuk	Staff (pembuat trial), Reviewer Departemen (PROD/RNI/QAC/PRNI/PI), Approver (Manager QAC), dan Admin
Disiapkan oleh	Tim QAC / Cosmax Indonesia

Dokumen ini bersifat internal. Seluruh tangkapan layar diambil langsung dari aplikasi yang berjalan, menggunakan data uji dan data trial nyata yang sudah ada pada sistem.

Daftar Isi


Bab 1. Login & Navigasi Umum	3
Bab 2. Membuat Trial Baru	5
Bab 3. Validasi Parameter (Langkah 2)	7
Bab 4. Weighing Packaging & Filling (Langkah 3-4)	9
Bab 5. Upload Lampiran / Foto (Langkah 5)	12
Bab 6. Submit untuk Review & Review per Departemen (Langkah 6)	14
Bab 7. Approval (E-Signature)	17
Bab 8. Laporan (Reports)	20
Bab 9. Modul Admin	25
Bab 10. Tautan ke Aplikasi Lama (SSO)	33

Bab 1. Login & Navigasi Umum

Aplikasi trial validation yang baru diakses melalui browser. Setiap pengguna login dengan akun email dan password masing-masing - tidak ada akun bersama. Hak akses (menu apa saja yang terlihat) ditentukan otomatis berdasarkan Role akun (Staff, PROD/RNI/QAC/PRNI/PI, Manager QAC, Admin, Super Admin).

1.1 Halaman Login

- 1 Buka aplikasi pada browser. Halaman pertama yang tampil adalah halaman **Login**.
- 2 Isi **Email address** dengan alamat email akun Anda.
- 3 Isi **Password** dengan password akun Anda.
- 4 Klik tombol **Log in** berwarna merah untuk masuk.
- 5 Jika lupa password, klik tautan **Forgot your password?** di atas kolom password.



Gambar 1.1 - Halaman Login QAC Trial Validation.


1.2 Dashboard & Navigasi Sidebar

Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman **Dashboard**. Menu navigasi utama ada di sisi kiri layar (sidebar), dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

- **Overview** - Dashboard (ringkasan statistik trial).
- **Trials** - My Work, Tracking Proses (Draft/In Review), Need Review/Need Approval (khusus reviewer/approver), Need Revision.
- **Hasil** - daftar trial Approved dan Rejected.
- **Report** - Reports (hub laporan).
- **Master Data** (Admin/Staff) - Products, Parameters, Masters.

- **User Management (Admin)** - Users, Access Rights.
- **System (Admin)** - Notifications, Trash, Activity Logs.
- **Aplikasi Lama** - tautan kembali ke aplikasi legacy (lihat Bab 10).


Dashboard menampilkan kartu ringkasan (Approval Rate, rata-rata waktu approval, jumlah trial aktif, departemen bottleneck), grafik tren dan distribusi status trial, serta tabel daftar trial terbaru lengkap dengan filter pencarian.



Gambar 1.2 - Dashboard dengan kartu ringkasan, grafik, dan daftar trial (tampilan Admin).

1.3 Bagian "My Work" (Pekerjaan Saya)

Menu **My Work** adalah ringkasan personal: draft trial milik Anda yang perlu dilanjutkan, trial yang perlu direvisi, review departemen yang menunggu Anda, dan approval yang menunggu Anda (khusus approver). Tombol **+ New Trial** di halaman ini adalah cara utama memulai trial baru.



Gambar 1.3 - Halaman My Work (akun Staff), dengan tombol "+ New Trial" di kanan atas.

Bab 2. Membuat Trial Baru

Proses trial dikerjakan sebagai wizard 6 langkah: Informasi Header → Validation → Weighing (Packaging) → Weighing (Filling) → Attachments → Review & Submit. Bab ini membahas Langkah 1: mengisi informasi header trial.

- 1 Dari menu **My Work** atau **Tracking Proses**, klik tombol **New Trial**.
- 2 Pada bagian **Informasi Produk**: pilih **Product** (kotak pencarian, ketik nama produk untuk menyaring), **Finish Good Code** akan terisi otomatis. Pilih **Product Type**, isi **Validation Date**, pilih **Validation Category** dan **Risk Level**.
- 3 Pada bagian **Cakupan & Mesin**: pilih satu atau lebih **Validation Scope** dan **Machine Used** melalui kotak pencarian multi-pilih (bisa memilih lebih dari satu, muncul sebagai chip yang bisa dihapus).
- 4 Pada bagian **Batch & Tim**: isi Estimate Qty, Batch Number, Bulk Code, Support Team, dan Initiated Person/Team.
- 5 Pada bagian **Alasan & BOM**: isi Reason (alasan trial) dan BOM.
- 6 Klik **Simpan & Lanjutkan** untuk menyimpan dan otomatis lanjut ke Langkah 2 (Validation).

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > New Trial

New Trial

Lengkapi informasi header trial. Langkah validasi, weighing, review, dan approval menyusul di layar terpisah.

Step 1 of 6

1

2

3

4

5

6

Informasi Header

Validation

Weighing (Packaging)

Weighing (Filling)

Attachments

Review & Submit

Informasi Produk

Product

Pilih product

Finish Good Code

Product Type

Pilih product type

Validation Date

mm/dd/yyyy

Validation Category

Pilih kategori

Risk Level

Pilih risk level

Cakupan & Mesin

Validation Scope

Pilih cakupan

Machine Used

Pilih mesin

Batch & Tim

Estimate Qty

Batch Number

Bulk Code

Support Team

Initiated Person / Team

Alasan & BOM

Reason

BOM

Cancel

Simpan & Lanjutkan

Gambar 2.1 - Form New Trial (Langkah 1 dari 6), sebelum diisi.

- 4 Jika memilih **NOT OK**, kolom **Result** dan **Remark** WAJIB diisi manual dengan penjelasan temuan (baris akan ditandai warna merah muda sebagai peringatan visual).
- 5 Setelah semua parameter terisi, klik **Save & Next** untuk lanjut ke Langkah 3 (Weighing Packaging).

Trial

Draft Trials

Validation

Validation Trial Parameter — Tube

Isi Decision, Result, dan Remark untuk setiap parameter validasi.

Draft

Step 2 of 6

Informasi Header

2

Weighing (Packaging)

Weighing (Filling)

Attachments

Review & Submit

PARAMETER	SPECIFICATION	DECISION	RESULT	REMARK
Appearance	Clean, no erased printing, no scratch, no skew. Sholder skew < 3mm	OK	Conform	
Filling Volume	Fill volume/weight meets target specification	OK	Conform	
Vacum Test	Vacuum 0,8 bar during 10 miutes Acceptance criteria: No leakage	OK	Conform	
Press test	Press with a load of 50 kg for 90 seconds Acceptance criteria: No leakage	OK	Conform	
Center of eyemark	Measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: Center (gap of eyemark 0-2 mm)	OK	Conform	
Strength Test	Cut the tube at the center, then cut along the side of the tube. Clean the cut tube and pull the tube apart to check the seal strength Acceptance criteria: No break/tear on sealing area	OK	Conform	
Coding test	Appearance, Rub Test, Tape Test use 3M #616 check Acceptance criteria: Clear, Readable, Resistance, coding not erase	OK	Conform	
Label	Appearance check and measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: No tilted label - center position (Maximum off-center tolerance is 1 mm), no peel off	OK	Conform	
Shrink	Appearance, assembly check Acceptance criteria: Appearance same with existing, easy to assembly	OK	Conform	
Aging test	The filled product is stored at room temperature or a specified temperature for 1 hour over a certain period, in vertical, horizontal, or reversed positions Acceptance criteria: No changes or leakage observed in the sample	OK	Conform	
Transport Test	Send of filled product samples with unit boxes via an expedition/courir service Acceptance criteria: No damage/erased coding/Leakage	OK	Conform	

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Back Save & Next

Gambar 3.1 - Halaman Validation, seluruh parameter default OK/Conform.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > Draft Trials > Validation

Validation Trial Parameter – Tube

Isi Decision, Result, dan Remark untuk setiap parameter validasi.

Draft

Step 2 of 6

1

2

3

4

5

6

Informasi Header

Validation

Weighing (Packaging)

Weighing (Filling)

Attachments

Review & Submit

Parameter Validasi

PARAMETER	SPECIFICATION	DECISION	RESULT	REMARK
Appearance	Clean, no erased printing, no scratch, no skew. Shoulder skew < 3mm	OK	Conform	
Filling Volume	Fill volume/weight meets target specification	OK	Conform	
Vacuum Test	Vacuum 0.8 bar during 10 minutes Acceptance criteria: No leakage	OK	Conform	
Press test	Press with a load of 50 kg for 90 seconds Acceptance criteria: No leakage	NOT OK	Retak pada t	Ditemukan retak halus saat press test, perlu recheck mold (DEMO).
Center of eyemark	Measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: Center (gap of eyemark 0-2 mm)	OK	Conform	
Strength Test	Cut the tube at the center, then cut along the side of the tube. Clean the cut tube and pull the tube apart to check the seal strength Acceptance criteria: No break/tear on sealing area	OK	Conform	
Coding test	Appearance, Rub Test, Tape Test use 3M #616 check Acceptance criteria: Clear, Readable, Resistance, coding not erase	OK	Conform	
Label	Appearance check and measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: No tilted label - center position (Maximum off-center tolerance is 1mm), no peel off	OK	Conform	
Shrink	Appearance, assembly check Acceptance criteria: Appearance same with existing, easy to assembly	OK	Conform	
Aging test	The filled product is stored at room temperature or a specified temperature for 1 hour over a certain period, in vertical, horizontal, or reversed positions Acceptance criteria: No changes or leakage observed in the sample	OK	Conform	
Transport Test	Send of filled product samples with unit boxes via an expedition/courir service Acceptance criteria: No damage/erased coding/Leakage	OK	Conform	

Back

Save & Next

Gambar 3.2 - Contoh parameter "Press test" diubah menjadi NOT OK, dengan Result dan Remark terisi (baris disorot merah).

Bab 4. Weighing Packaging & Filling (Langkah 3-4)

Langkah 3 dan 4 mencatat hasil timbang sampel: berat kemasan kosong (Packaging) dan berat hasil filling (Filling). Kedua halaman memiliki tampilan dan cara pakai yang sama.

- Isi kolom bernomor (1, 2, 3, ...) dengan nilai berat hasil timbang tiap sampel. Kolom kosong akan diabaikan.
- Klik **Add Sample** jika sampel lebih dari 30 (baris baru bisa dihapus lagi dengan tombol "x" jika salah tambah).
- Ringkasan **Total Sample**, **Average**, **Minimum**, dan **Maximum** otomatis terhitung dari nilai yang diisi.

- 4 Jika langkah timbang ini tidak berlaku untuk trial ini, centang kotak **Skip (N/A)** - seluruh kolom input akan nonaktif.
- 5 Klik **Save & Next**. Dari Packaging akan lanjut ke Filling; dari Filling akan lanjut ke Attachments.

Trials > Draft Trials > Packaging Weighing

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proseses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Weighing Empty packaging (gr)

Input hasil sampling untuk trial TRIAL-20260918-080919-J7LE.

Validation berhasil disimpan.

Step 3 of 6

1 Informasi Header 2 Validation 3 **Weighing (Packaging)** 4 Weighing (Filling) 5 Attachments 6 Review & Submit

Weighing Empty packaging (gr)

Please input at least 1 weighing sample or click Skip.

☐ Skip Empty packaging (gr) (N/A)

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Add Sample

Total Sample: 0 Average: - Minimum: - Maximum: -

Back Save & Next

Gambar 4.1 - Halaman Weighing Packaging, kosong. Peringatan merah muncul karena belum ada sampel diisi/di-skip.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > Draft Trials > Packaging Weighing

Weighing Empty packaging (gr)

Input hasil sampling untuk trial TRIAL-20260918-080919-J7LE.

Draft

Step 3 of 6

Informasi Header

Validation

Weighing (Packaging)

Weighing (Filling)

Attachments

Review & Submit

Weighing Empty packaging (gr)

☐ Skip Empty packaging (gr) (N/A)

1	2	3	4	5	6
2.15	2.18	2.14	2.2	2.16	2.19
7	8	9	10	11	12
2.17	2.155	2.19	2.175		
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Add Sample

Total Sample: 10

Average: 2.17

Minimum: 2.14

Maximum: 2.20

Back

Save & Next

Gambar 4.2 - Weighing Packaging setelah 10 sampel diisi, dengan ringkasan Total/Average/Minimum/Maximum.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > Draft Trials > Filling Weighing

Weighing Filling Weight (gr)

Input hasil sampling untuk trial TRIAL-20260918-080919-J7LE.

Draft

Step 4 of 6

Informasi Header

Validation

Weighing (Packaging)

Weighing (Filling)

Attachments

Review & Submit

Weighing Filling Weight (gr)

Please input at least 1 weighing sample or click Skip.

☐ Skip Filling Weight (gr) (N/A)

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Add Sample

Total Sample: 0

Average: -

Minimum: -

Maximum: -

Back

Save & Next

Gambar 4.3 - Halaman Weighing Filling (Langkah 4), tampilan identik dengan Packaging.

Buku Panduan Pengguna - QAC Trial Validation - INTERNAL

Halaman 11 / 34

Gambar 4.4 - Weighing Filling setelah 10 sampel diisi.

Bab 5. Upload Lampiran / Foto (Langkah 5)

Langkah ini digunakan untuk mengunggah foto bukti (evidence) trial, dikelompokkan berdasarkan kategori (misalnya foto hasil press test, hasil filling, dan lain-lain).

1. Pilih **Category** foto yang akan diunggah.
2. Isi **Caption** (opsional) untuk memberi keterangan singkat pada foto.
3. Klik **Choose Files** pada bagian **Photos** dan pilih satu atau beberapa file foto (format JPG/PNG/WEBP/GIF, maksimal 10MB per file).
4. Klik tombol **Upload**.
5. Foto yang berhasil diunggah akan langsung tampil sebagai thumbnail di bawah, dikelompokkan per kategori, lengkap dengan tombol **Delete** jika ingin menghapusnya kembali.
6. Setelah semua foto yang diperlukan diunggah, klik **Continue to Review** untuk lanjut ke Langkah 6.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > Draft Trials > Attachments

Attachments

Upload dan kelola evidence foto trial TRIAL-20260918-080919-J7LE.

Draft

Step 5 of 6

Informasi Header

Validation

Weighing (Packaging)

Weighing (Filling)

Attachments

Review & Submit

Upload Foto

Category

Air Press test

Caption (Optional)

Tambahkan keterangan singkat tentang foto ini...

Photos

Choose Files No file chosen

Upload

Belum ada attachment.

Back

Continue to Review

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > Draft Trials > Attachments

Attachments

Upload dan kelola evidence foto trial TRIAL-20260918-080919-J7LE.

Draft

Step 5 of 6

✓

Informasi Header

✓

Validation

✓

Weighing (Packaging)

✓

Weighing (Filling)

5

Attachments

6

Review & Submit

Upload Foto

Category

Air Press test

Caption (Optional)

DEMO - Foto evidence untuk buku panduan pengguna.

Photos

Choose Files demo-photo.png

DEMO PHOTO

Manual Book Screenshot - Trial Validation /

demo-photo.png

Remove

Upload

Belum ada attachment.

Back

Continue to Review

Gambar 5.2 - Form upload sudah diisi kategori, caption, dan file foto, siap diunggah.

Gambar 5.3 - Foto berhasil diunggah dan tampil sebagai thumbnail di bawah form upload.

Bab 6. Submit untuk Review & Review per Departemen (Langkah 6)

6.1 Mengirim Trial untuk Direview (sisi pemilik trial)

- 1 Pada halaman **Review & Submit**, centang departemen mana saja yang perlu mereview trial ini (PROD, RNI, QAC, PRNI, PI - secara default semua tercentang).
- 2 Untuk setiap departemen yang dicentang, pilih nama **reviewer** yang dituju pada dropdown "Pilih reviewer...".
- 3 Pilih **Approver** (Manager QAC atau pejabat berwenang lain) yang akan memutuskan approval akhir.
- 4 Klik **Submit for Review**. Trial berpindah status dari **Draft** menjadi **In Review**, dan notifikasi otomatis terkirim ke reviewer/approver yang dipilih.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > Draft Trials > Review

Review & Submit

Kirim trial TRIAL-20260918-080919-J7LE untuk direview department terkait.

Draft

Step 6 of 6

Informasi Header Validation Weighing (Packaging) Weighing (Filling) Attachments Review & Submit

Select Review Department / Team

☒ PROD
Pilih reviewer...

☒ RNI
Pilih reviewer...

☒ QAC
Pilih reviewer...

☒ PRNI
Pilih reviewer...

☒ PI
Pilih reviewer...

Approver
Pilih approver...

Back Lihat Detail Trial Submit for Review

Gambar 6.1 - Halaman Review & Submit, departemen tercentang namun reviewer/approver belum dipilih.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

Aplikasi Lama

ST Staff Trial

Trials > Draft Trials > Review

Review & Submit

Kirim trial TRIAL-20260918-080919-J7LE untuk direview department terkait.

Draft

Step 6 of 6

Informasi Header Validation Weighing (Packaging) Weighing (Filling) Attachments Review & Submit

Select Review Department / Team

☒ PROD
ade ikhwan

☒ RNI
hayu

☒ QAC
Adelia Sri Wartami

☒ PRNI
Andra

☒ PI
Fahrul Rozy

Approver
damor - Admin

Back Lihat Detail Trial Submit for Review

Gambar 6.2 - Reviewer tiap departemen dan Approver sudah dipilih, tombol Submit for Review aktif.

6.2 Meninjau Trial (sisi reviewer departemen)

Reviewer departemen memiliki menu **Need Review** di sidebar yang berisi daftar seluruh trial yang menunggu review dari mereka.

- 1 Buka menu **Need Review** untuk melihat daftar trial yang perlu direview beserta status Pending/Reviewed-nya.
- 2 Klik tautan **Tinjau & Review** pada baris trial yang ingin diproses - Anda akan diarahkan ke halaman Report Summary trial tersebut, berisi seluruh detail (parameter validasi, hasil timbang, lampiran foto).
- 3 Baca detail trial, lalu isi kolom **Comment review** pada bagian "Review Department Anda" di bagian bawah halaman.
- 4 Klik tombol **Submit Review** untuk menandai review departemen Anda selesai (status menjadi "Reviewed").
- 5 Setelah SEMUA departemen yang dipilih selesai review, trial otomatis naik status menjadi **Ready for Approval**.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Review

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Aplikasi Lama

VP Viewer PRD

Trials > Tracking Proses > Need Review

Need Review

Trial yang perlu direview oleh departement Anda — semua departemen yang terlibat bisa melakukan aksi review di sini.

Search

Cari trial atau product

Search

TRIAL	PRODUCT	ROUND	STATUS	REVIEWER	COMMENT
TRIAL-20260828-132000-CRLM	FT KKI RCP OBM Golden PDRN Moisturizing Sunscreen SPF 50 PA+++ 45ml	1	Pending	-	-
TRIAL-20260827-102208-TUMS	DPS Lashboss Lashlift Glossy Mascara	1	Pending	-	-
TRIAL-20260702-035856	KKI KOO Kula The Lip Treatment-Browtide 8g	1	Pending	-	-
TRIAL-20260623-033604	KKI SNR Sonarae HeartBiome Soothing Toner Pads (NO FRAG)	1	Pending	-	-
TRIAL-20260623-032945	KKI SNR Sonarae Heartleaf Bi-phase Cleansing Water (80% WATER PHASE) (NO FRAG)	1	Pending	-	-
TRIAL-20260630-033404	KKI NUR Npure Ultra Light Cleansing Oil 200ml	1	Pending	-	-
TRIAL-20260618-112627	KKI FFY Finally Found You! SUN-RICE ALL-DAY Invisible UV Shield SPF 50 PA+++ 50g	1	Pending	-	-
TRIAL-20260630-033035	KKI KUC Lyd Beauty Hydrate Brightening Moisturizer 25g	1	Pending	-	-
TRIAL-20260623-032539	KKI SNR Sonarae Heartleaf Bi-phase Cleansing Water (20% OIL PHASE) (NO FRAG)	1	Pending	-	-
TRIAL-20260623-031805	KKI SNR Sonarae 10% AHA + PHA + BHA Peeling Solution (NO FRAG)	1	Pending	-	-
TRIAL-20260619-115416	KKI RRR Mosseru Bright Beads Gel to Cream Cleanser (NO FRAG)	1	Pending	-	-
TRIAL-20260626-104632	KKI NUB Nubiko Physical Sunscreen SPF 45 PA+++ 30ml	1	Pending	-	-
TRIAL-20260622-031120	KKI SNR Sonarae 2% Salicylic Acid Porefecting Facial Foam (NO FRAG)	1	Pending	-	-
TRIAL-20260625-104628	OLE Cleyà Second Skin Velvet Cushion-Ease 12g	1	Pending	-	-
TRIAL-20260619-085542	KKI FFY Finally Found You! SUN-RICE ALL-DAY Invisible UV Shield SPF 50 PA+++ 50g	1	Pending	-	-
TRIAL-20260618-051207	KII Biosoop Washable Physical Sunscreen 30ml	1	Pending	-	-
TRIAL-20260605-034125	IGI Cosmo Colony Uvbrella 2in1 Body Sun Serum Lotion SPF 50+ PA+++ 100ml 2.0	1	Pending	-	-
TRIAL-20260521-034909	Sample Tube Product	1	Pending	-	-
TRIAL-20260520-142100	Sample Tube Product	1	Pending	-	-
TRIAL-20260508-110631	Sample Hotpouring Product	1	Pending	-	-

Page 1 of 2 (33 reviews)

Previous Next

Gambar 6.3 - Halaman Need Review (inbox reviewer), menampilkan trial yang menunggu review dari departemen terkait.

DEMO PHOTO

Manual Book Screenshot - Trial Validation /

DEMO - Foto evidence untuk buku panduan pengguna.

c5b75f60dc7e03b452e6c...

Department Review

ROUND	DEPT	STATUS	REVIEWER NAME	REVIEWED AT	COMMENT
1	PROD	Pending	-	-	-
1	RNI	Pending	-	-	-
1	QAC	Pending	-	-	-
1	PRNI	Pending	-	-	-
1	PI	Pending	-	-	-

Review Department Anda

Submit review untuk department PROD

Comment review...

Submit Review

Gambar 6.4 - Bagian "Review Department Anda" pada halaman Report Summary trial (bagian bawah halaman), tempat reviewer mengisi komentar dan submit review.

Bab 7. Approval (E-Signature)

Setelah semua departemen menyelesaikan review, trial berstatus **Ready for Approval** dan menunggu keputusan akhir dari approver (biasanya Manager QAC).

- 1 Approver membuka menu **Need Approval** untuk melihat daftar trial yang menunggu keputusan final.
- 2 Klik tautan **Tinjau & Putuskan** pada baris trial yang ingin diputuskan - akan diarahkan ke halaman Report Summary lengkap trial tersebut, termasuk ringkasan hasil review tiap departemen.
- 3 Baca seluruh detail trial (parameter validasi, hasil timbang, lampiran foto, dan komentar tiap reviewer departemen).
- 4 Pada bagian **Keputusan Approval** di bagian bawah, pilih salah satu: **Approve**, **Need Revision**, atau **Reject**.
- 5 Sebuah dialog konfirmasi akan muncul, meminta **Comment** dan **Password e-signature** (password akun Anda sendiri, sebagai tanda tangan elektronik pengesahan keputusan).
- 6 Isi comment dan password, lalu klik tombol keputusan sekali lagi di dalam dialog untuk mengonfirmasi.
- 7 Trial akan berpindah status sesuai keputusan: **Approved**, **Need Revision** (kembali ke pemilik trial untuk diperbaiki), atau **Rejected**.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Aplikasi Lama

MQ manager qac

Trials > Tracking Proses > Need Approval

Need Approval

Trial yang menunggu keputusan final Manager QAC / approver — semua approver yang ditunjuk bisa melakukan aksi approve di sini.

Search

Search

TRIAL	PRODUCT	PRODUCT TYPE	STATUS	APPROVER
TRIAL-20260918-080919-J7LE	BPC You're The Reason Pit Patrol Invisible Dry Deodorant 22g (HALAL)	Tube	Ready for Approval	damor
TRIAL-20260914-141219-6PKD	FT KKI RCP OBM Golden PDRN Moisturizing Sunscreen SPF 50 PA+++ 45ml	Jar + Airless Pump Cap	Ready for Approval	Bagus Ch
TRIAL-20260618-040920	NYK NPD - KAY BEAUTY - HydraBase Water Creme (50g)	Jar + Screw Cap	Ready for Approval	-
TRIAL-20260612-112131	FFY Rice Up Bright & Smooth Peel -Off Mask 50G	Tube	Ready for Approval	-
TRIAL-20260610-122219	MLP Salm Skin Waterlight Moisturising Sunblock SPF50 PA+++ 50ml V2	Tube	Ready for Approval	-

Page 1 of 1 (5 trials)

Previous

Next

Gambar 7.1 - Halaman Need Approval, daftar trial yang menunggu keputusan approver.

Buku Panduan Pengguna - QAC Trial Validation - INTERNAL

Halaman 18 / 34

Packaging Weighing

2.150

2.180

2.140

2.200

2.160

2.190

2.170

2.155

2.190

2.175

Total Sample

10

Average

2.17

Minimum

2.14

Maximum

2.20

Filling Weighing

30.100

30.250

30.180

30.220

30.190

30.210

30.150

30.240

30.170

30.230

Total Sample

10

Average

30.19

Minimum

30.10

Maximum

30.25

Attachment Summary

Air Press test

DEMO PHOTO

Manual Book Screenshot - Trial Validation /

DEMO - Foto evidence untuk buku panduan pengguna.

c5b75f60dc7e03b452e6c...

Department Review

ROUND	DEPT	STATUS	REVIEWER NAME	REVIEWED AT	COMMENT
1	PROD	Reviewed	ade ikhwan	18 September 2026 08:21 WIB	Sudah sesuai spesifikasi produksi (DEMO).
1	RNI	Reviewed	hayu	18 September 2026 08:21 WIB	R&I setuju, tidak ada temuan (DEMO).
1	QAC	Reviewed	Adelia Sri Wartami	18 September 2026 08:21 WIB	QAC review oke, lanjutkan (DEMO).
1	PRNI	Reviewed	Andra	18 September 2026 08:21 WIB	PRNI: tidak ada catatan tambahan (DEMO).
1	PI	Reviewed	Fahrul Rozy	18 September 2026 08:21 WIB	PI: proses sudah sesuai standar (DEMO).

Keputusan Approval

Approve

Need Revision

Reject

Gambar 7.2 - Bagian bawah Report Summary trial: hasil review tiap departemen dan tombol keputusan Approve/Need Revision/Reject.

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

DEMO PHOTO

Manual Book Screenshot - Trial Validation /

DEMO - Foto evidence untuk buku panduan pengguna.

c5b75f60dc7e03b452e6c...

Department Review

ROUND	DEPT	STATUS	REVIEWER NAME	REVIEWED AT	COMMENT
1	PROD	Reviewed	ade ikhwan	18 September 2026 08:21 WIB	Sudah sesuai spesifikasi produksi (DEMO).
1	RNI	Reviewed	hayu	18 September 2026 08:21 WIB	R&I setuju, tidak ada temuan (DEMO).
1	QAC	Reviewed	Adelia Sri Wartami	18 September 2026 08:21 WIB	QAC review oke, lanjutkan (DEMO).
1	PRNI	Reviewed	Andra	18 September 2026 08:21 WIB	PRNI: tidak ada catatan tambahan (DEMO).
1	PI	Reviewed	Fahrul Rozy	18 September 2026 08:21 WIB	PI: proses sudah sesuai standar (DEMO).

Approve — TRIAL-20260918-080919-J7LE

Masukkan comment dan password akun Anda sebagai e-signature untuk mengonfirmasi keputusan ini.

Comment

Semua parameter validasi, hasil timbang, dan review department sudah sesuai. Trial disetujui (DEMO - Manual Book).

Password e-signature

.....


Cancel

Approve

Gambar 7.3 - Dialog konfirmasi Approve yang sudah diisi Comment dan Password e-signature.

Buku Panduan Pengguna - QAC Trial Validation - INTERNAL

Halaman 19 / 34




Gambar 7.4 - Setelah keputusan disimpan, sistem menampilkan notifikasi "Keputusan approval berhasil disimpan" dan trial hilang dari daftar Need Approval.


Bab 8. Laporan (Reports)

Menu **Reports** adalah pusat seluruh laporan trial validation: daftar trial Approved, Rejected, ringkasan per trial, progress review per departemen, dan log audit cetak laporan.

- 1 Buka menu **Reports** untuk melihat hub berisi 5 pilihan laporan.
- 2 **Approved Report** - daftar seluruh trial berstatus Approved.
- 3 **Rejected Report** - daftar trial Rejected atau Need Revision.
- 4 **Trial Summary Report** - ringkasan seluruh trial dengan filter lengkap.
- 5 **Department Review Report** - progress review per departemen.
- 6 **Audit Print Log** - riwayat siapa dan kapan mencetak/mengunduh laporan sebuah trial.
- 7 Klik Trial ID pada daftar manapun untuk membuka **Report Summary** lengkap trial tersebut - halaman ini berisi seluruh data trial dari awal sampai akhir (header, parameter validasi, hasil timbang, lampiran foto, hasil review tiap departemen, dan keputusan approval).
- 8 Pada halaman Report Summary, klik **Export Excel** untuk mengunduh data dalam format Excel, atau **Unduh PDF** untuk mengunduh laporan dalam format PDF siap cetak.



Gambar 8.1 - Halaman hub Reports dengan 5 pilihan laporan.



Gambar 8.2 - Approved Report, daftar trial yang sudah disetujui.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Aplikasi Lama

Administrator

Trials > Approved Trials > Trial Report

Report Summary

Trial validation summary dan attachment evidence.

Export Excel Unduh PDF

Trial Validation System Report

FR.QSE.074.04

Approved

TRIAL ID

TRIAL-20260826-153659-7RBS

PRODUCT NAME

BPC You're The Reason Pit Patrol Invisible Dry Deodorant 22g (HALAL)

FG CODE

651803001

VALIDATION CATEGORY

Trial NPD base on sales forecast

VALIDATION SCOPE

Sealing primary, Filling-sealing

PRODUCT TYPE

Tube

VALIDATION DATE

27 Juli 2026 07:00 WIB

RISK LEVEL

Medium

MACHINE USED

Filling Lipcream 1, Induction seal cap, Lipstik 1, New Mesin Small Overwrap SC16, Autocap, Autocaper Jar, Autocaper portable

CREATED BY

admin@local.test

ESTIMATE QTY

2.00

APPROVAL STATUS

Approved

APPROVAL AUTHORITY

manager qac

Header Detail

Batch Number	BTYYUT16	Bulk Code	B16UYAU
Estimate Qty	2.00		
Support Team	TEST	Initiated person/team	TEST
Reason	asdad		
B.O.M	adasd		
Status	Approved	Pending With	
Selected Approver	manager qac		
Revision No	0	Final Decision	Approved

Validation Parameter

PARAMETER	SPEC	DECISION	RESULT	REMARK
Appearance	Clean, no erased printing, no scratch, no skew. Sholder skew < 3mm	OK	Conform	
Filling Volume	Fill volume/weight meets target specification	OK	Conform	
Vacuum Test	Vacuum 0,8 bar during 10 miutes Acceptance criteria: No leakage	OK	Conform	
Press test	Press with a load of 50 kg for 90 seconds Acceptance criteria: No leakage	NOT OK	Retak pada tutup	Ditemukan retak halus saat press test, perlu recheck mold
Center of eyemark	Measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: Center (gap of eyemark 0-2 mm)	OK	Conform	
Strength Test	Cut the tube at the center, then cut along the side of the tube. Clean the cut tube and pull the tube apart to check the seal strength Acceptance criteria: No break/tear on sealing area	OK	Conform	
Coding test	Appearance, Rub Test, Tape Test use 3M #616 check Acceptance criteria: Clear, Readable, Resistance.	OK	Conform	

Gambar 8.3a - Report Summary trial Approved (bagian atas): header lengkap dan tabel parameter validasi.

coding not erase

Label	Appearance check and measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: No tilted label - center position (Maximum off-center tolerance is 1 mm), no peel off	N/A	N/A
Shrink	Appearance, assembly check Acceptance criteria: Appearance same with existing, easy to assembly	OK	Conform
Aging test	The filled product is stored at room temperature or a specified temperature for 1 hour over a certain period, in vertical, horizontal, or reversed positions Acceptance criteria: No changes or leakage observed in the sample	OK	Conform
Transport Test	Send of filled product samples with unit boxes via an expedition/courir service Acceptance criteria: No damage/erased coding/Leakage	OK	Conform

Weighing

Packaging Weighing

2.150

2.180

2.140

2.200

2.160

2.190

2.170

2.155

2.145

2.175

Total Sample

10

Average

2.17

Minimum

2.14

Maximum

2.20

Filling Weighing

30.100

30.250

30.180

30.220

30.190

30.210

30.150

30.240

30.170

30.230

Total Sample

10

Average

30.19

Minimum

30.10

Maximum

30.25

Attachment Summary

Tidak ada attachment.

Department Review

ROUND	DEPT	STATUS	REVIEWER NAME	REVIEWED AT	COMMENT
1	PROD	Reviewed	Viewer PRD	27 Agustus 2026 11:07 WIB	Sudah sesuai spesifikasi produksi.
1	RNI	Reviewed	Viewer RNI	27 Agustus 2026 11:07 WIB	R&I setuju, tidak ada temuan.
1	QAC	Reviewed	Viewer QAC	27 Agustus 2026 11:07 WIB	QAC review oke, lanjutkan.
1	PRNI	Reviewed	Viewer PRNI	27 Agustus 2026 11:07 WIB	PRNI: tidak ada catatan tambahan.
1	PI	Reviewed	Viewer PI	27 Agustus 2026 11:07 WIB	PI: proses sudah sesuai standar.

Manager QAC Decision

Decision	Approved	Status	Approved
Approved By	manager qac	Approved At	27 Agustus 2026 18:48 WIB
Comment	Semua parameter validasi, hasil timbang, dan review department sudah sesuai spesifikasi. Trial disetujui.		

Line Configuration Report (Production)

Buat Line Configuration Report

Belum ada Line Configuration Report.

Gambar 8.3b - Report Summary trial Approved (bagian bawah): hasil timbang, lampiran foto, hasil review tiap departemen, dan keputusan akhir Manager QAC.

Buku Panduan Pengguna - QAC Trial Validation - INTERNAL

Halaman 23 / 34

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Aplikasi Lama

Administrator

Report > Department Review Report

Department Review Report

Progress review per department.

Unduh PDF

TRIAL ID	PRODUCT NAME	PROD	RNI	QAC	PRNI	PI	REVIEW
TRIAL-20260914-124439-QF1D	DPS Lashboss Lashlift Glossy Mascara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRIAL-20260916-144812-PM77	FT KKI RCP OBM RECIPE Golden PDRN Barrier Cream 45ml	N/A	N/A	Pending	N/A	N/A	Pendir
TRIAL-20260914-141219-6PKD	FT KKI RCP OBM Golden PDRN Moisturizing Sunscreen SPF 50 PA+++ 45ml	N/A	N/A	Reviewed	N/A	N/A	Review
TRIAL-20260914-140743-LRKP	KKI FFY Finally Found You! SUN-RICE ALL-DAY Invisible UV Shield SPF 50 PA+++ 50g	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRIAL-20260914-123925-XI3O	FT KKI RCP OBM RECIPE Golden PDRN Barrier Cream 45ml	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRIAL-20260914-102102-JLBG	DPS Lashboss Lashlift Glossy Mascara	N/A	N/A	Pending	N/A	N/A	Pendir
TRIAL-20260914-123410-YDUX	KKI SNR Sonarae 2% Salicylic Acid Porefecting Facial Foam (NO FRAG)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRIAL-20260914-122414-LN9R	MLP Salm Skin Pore Perfect Calming Toner 100ml (HALAL) V2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRIAL-20260914-122624-WZBV	FT KKI RCP OBM Golden PDRN Moisturizing Sunscreen SPF 50 PA+++ 45ml	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRIAL-20260914-122217-Q4TW	KKI NUR Npure Ultra Light Cleansing Oil 200ml	N/A	N/A	Pending	N/A	N/A	Pendir

Page 1 of 7 (61 trials)

Previous

Next

Gambar 8.4 - Department Review Report, progress review tiap departemen.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Aplikasi Lama

Administrator

Report > Audit Print Log

Audit Print Log

Log aktivitas print report jika tersedia.

Unduh PDF

TRIAL ID	PRINTED BY	PRINTED AT	REPORT TYPE
TRIAL-20260914-141219-6PKD	admin@local.test	2026-09-15T09:17:47.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260914-141219-6PKD	admin@local.test	2026-09-15T09:15:04.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260826-153659-7RBS	admin@local.test	2026-09-07T15:30:42.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260826-153659-7RBS	admin@local.test	2026-09-02T12:27:34.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260827-102208-TUMS	admin@local.test	2026-09-02T12:01:58.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260827-102208-TUMS	admin@local.test	2026-09-02T11:28:31.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260827-102208-TUMS	admin@local.test	2026-08-28T12:59:51.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260702-040206	admin@local.test	2026-08-28T12:59:13.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260827-102208-TUMS	admin@local.test	2026-08-28T11:32:12.000000Z	Report Summary
TRIAL-20260826-153659-7RBS	admin@local.test	2026-08-28T11:31:12.000000Z	Report Summary

Page 1 of 2 (20 log)


Previous

Next

Gambar 8.5 - Audit Print Log, riwayat pencetakan/pengunduhan laporan tiap trial.

Buku Panduan Pengguna - QAC Trial Validation - INTERNAL

Halaman 24 / 34



Modul-modul berikut hanya terlihat oleh Admin/Super Admin (dan sebagian oleh Staff untuk Master Data), digunakan untuk mengelola data master dan pengaturan sistem. Bagian ini memberikan gambaran singkat tiap modul.

Mengelola akun pengguna: menambah user baru, mengubah role/department, reset password, dan menghapus (soft delete) akun.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Aplikasi Lama

Administrator

User Management > Users

Users

Manage user account dan role akses aplikasi.

Search User

Search

Add User

NAME	EMAIL	ROLE	DEPT (LEGACY)	ACTION	
damor	damor@cosmax.com	Admin	IT	Edit	Delete
Fauzi	fauzifandheo@cosmax.com	Admin	QAC	Edit	Delete
Lomoniroha	lomoniroha@cosmax.com	Admin	IT	Edit	Delete
MOHAMMAD BAGUS CHALIL AKBAR	mbaguschalila@gmail.com	Admin	QAC	Edit	Delete
Pinto	pintonugroho@cosmax.com	Admin	IT	Edit	Delete
Atin	atin@cosmax.com	Manager QAC	QAC	Edit	Delete
Bagus Chalil	bagus.chalil@cosmax.com	Manager QAC	-	Edit	Delete
manager qac	manager.qac@local.test	Manager QAC	QAC	Edit	Delete
Fahrul Rozy	fahrul.rozy@cosmax.com	PI	PI	Edit	Delete
Viewer PI	pi@local.test	PI	PI	Edit	Delete
zahra.syahda	zahra.syahda@cosmax.com	PI	PI	Edit	Delete
고인규 (Ingyu Ko)	ingyu.ko@cosmax.com	PI	PI	Edit	Delete
ade ikhwan	ade.ikhwan@cosmax.com	PRD	PRD	Edit	Delete
Dian Andrian	dian.andrian@cosmax.com	PRD	PRD	Edit	Delete
iyan	iyan@cosmax.com	PRD	PRD	Edit	Delete
Michaela	michaela@cosmax.com	PRD	PRD	Edit	Delete
Viewer PRD	prd@local.test	PRD	PRD	Edit	Delete
Andra	andra@cosmax.com	PRNI	PRNI	Edit	Delete
Elvara Dwifaningrum	elvara.dwifaningrum@cosmax.com	PRNI	PRNI	Edit	Delete
Endang Dwi Lestari K	endang@cosmax.com	PRNI	PRNI	Edit	Delete

Page 1 of 3 (44 users)

Previous

Next

Gambar 9.1 - Halaman Users.

9.2 Products

Mengelola data master produk (nama produk dan Finish Good Code) yang digunakan saat membuat trial.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Aplikasi Lama

Administrator

Master Data > Products

Products

Kelola product dan Finish Good Code untuk input trial.

Add Product

PRODUCT	FG CODE	ACTION	
BPC You're The Reason Pit Patrol Invisible Dry Deodorant 22g (HALAL)	651803001	Edit	Delete
CLE Cleyà Second Skin Velvet Cushion-Ease 12g	624605001	Edit	Delete
DPS Lashboss Lashlift Glossy Mascara	672601005	Edit	Delete
FFY Rice Up Bright & Smooth Peel -Off Mask 50G	N/A	Edit	Delete
FT KKI RCP OBM Golden PDRN Moisturizing Sunscreen SPF 50 PA++++ 45ml	620502001	Edit	Delete
FT KKI RCP OBM RECIPE Golden PDRN Barrier Cream 45ml	620503001	Edit	Delete
GUE Guéle Dust Loose Powder-Syra 15g	620709012	Edit	Delete
IGI Cosmo Colony Uvbrella 2in1 Body Sun Serum Lotion SPF 50+ PA++++ 100ml 2.0	664501002	Edit	Delete
JUV Juva by Zap Power Deep Cleansing Oil 80ml	648807001	Edit	Delete
KII Biosoop Washable Physical Sunscreen 30ml	658504001	Edit	Delete
KKI ALS Alizéa Beauté Glazed Vogue Tinted Balm-Tarte Tatin 10ml	665501003	Edit	Delete
KKI OME Raybea Pout Gloss-Lucky Ruby 2.8g	664901002	Edit	Delete
KKI FFY Finally Found You! Acne Protectea Physical UV Shield SPF 30 PA++++ 50g V2_300126	651702008	Edit	Delete
KKI FFY Finally Found You! Black Rice+ AI Grip-N-Seal Primer 40g	651709001	Edit	Delete
KKI FFY Finally Found You! SUN-RICE ALL-DAY Invisible UV Shield SPF 50 PA++++ 50g	651702009	Edit	Delete
KKI GST Elformula Nia-Ceramide NAD+ Bright Serum 30ml	635701013	Edit	Delete
KKI IEM Labig Haute Bloom Eternelle Serum (NO FRAG)	646609001	Edit	Delete
KKI KAI KAYARU MEST 4in1 Liteweight Sun Protection 45ml	641305001	Edit	Delete
KKI KOO Kula The Lip Treatment-Browntide 8g	649303001	Edit	Delete
KKI KUC Lyd Beauty Bright Saffron Serum 35ml	662103001	Edit	Delete

Page 1 of 3 (55 products)

Previous

Next

Gambar 9.2 - Halaman Products.

9.3 Parameters

Mengelola daftar parameter validasi per Product Type (nama parameter, spesifikasi, urutan tampil).

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Aplikasi Lama

Administrator

Master Data > Parameters

Parameter Template

Kelola parameter validasi berdasarkan product type.

Add Parameter

PRODUCT TYPE	PARAMETER	SPECIFICATION	SORT	ACTION
Bottle + Airless Pump Cap	Appearance	Acceptance criteria: Clean, no erased printing, no scratch	1	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Filling Volume	Fill volume/weight meets target specification	2	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Vacum Test	Vacuum 0,8 bar during 10 miutes Acceptance criteria: No leakage	3	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Torque Test	Torque value base on trial result	4	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Functional cap	Functional check: - Thread and fliptop test. Acceptance criteria: The thread and/or flip-top can be installed and removed properly and lock securely - Spraying Test: Spray sample. Acceptance criteria: Bulk spreading properly - Pump test: Pump sample. Acceptance criteria: pump frequency < 10 times until bulk is coming out	5	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Coding test	Appearance, Rub Test, Tape Test use 3M #616 check Acceptance criteria: Clear, Readable, Resistance, coding not erase	6	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Label	Appearance check and measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: No tilted label - center position (Maximum off-center tolerance is 1 mm), no peel off	7	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Shrink	Appearance, assembly check Acceptance criteria: Appearance same with existing, easy to assembly	8	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Aging test	The filled product is stored at room temperature or a specified temperature for 1 hour over a certain period, in vertical, horizontal, or reversed positions Acceptance criteria: No changes or leakage observed in the sample	9	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Remining content	Pump until no bulk is dispensed, then weigh and record the remaining bulk in the packaging	10	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Airless Pump Cap	Transport Test	Send of filled product samples with unit boxes via an expedition/courir service Acceptance criteria: No damage/erased coding/Leakage	11	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Appearance	Acceptance criteria: Clean, no erased printing, no scratch	1	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Filling Volume	Fill volume/weight meets target specification	2	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Vacum Test	Vacuum 0,8 bar during 10 miutes Acceptance criteria: No leakage	3	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Torque Test	Torque value base on trial result	4	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Functional cap	Functional check: - Thread and fliptop test. Acceptance criteria: The thread and/or flip-top can be installed and removed properly and lock securely - Spraying Test: Spray sample. Acceptance criteria: Bulk spreading properly - Pump test: Pump sample. Acceptance criteria: pump frequency < 10 times until bulk is coming out	5	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Coding test	Appearance, Rub Test, Tape Test use 3M #616 check Acceptance criteria: Clear, Readable, Resistance, coding not erase	6	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Label	Appearance check and measure using an appropriate measuring instrument Acceptance criteria: No tilted label - center position (Maximum off-center tolerance is 1 mm), no peel off	7	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Shrink	Appearance, assembly check Acceptance criteria: Appearance same with existing, easy to assembly	8	<a>Edit <a>Delete
Bottle + Screw Cap	Aging test	The filled product is stored at room temperature or a specified temperature for 1 hour over a certain period, in vertical, horizontal, or reversed positions Acceptance criteria: No changes or leakage observed in the sample	9	<a>Edit <a>Delete

Page 1 of 10 (183 parameters)

Previous
Next

Gambar 9.3 - Halaman Parameters.

9.4 Access Rights

Khusus Super Admin: mengatur ulang role/departemen user, master departemen reviewer, dan memberi/mencabut izin edit trial Draft milik orang lain.

QAC Trial Validation

Overview

Dashboard

Trials

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Aplikasi Lama

Administrator

User Management > Access Rights

Access Rights

Super Admin only: atur role & review team, kelola master reviewer department, dan izin edit Draft report.

User Role & Review Team

Search User

Nama, email, role, departmer

Search

NAME	EMAIL	ROLE	DEPT (LEGACY)	REVIEW TEAM	ACTION
damor	damor@cosmax.com	Admin	IT	-	Edit
Fauzi	fauzifandheo@cosmax.com	Admin	QAC	QAC	Edit
Lomoniroha	lomoniroha@cosmax.com	Admin	IT	-	Edit
MOHAMMAD BAGUS CHALIL AKBAR	mbaguschallia@gmail.com	Admin	QAC	QAC	Edit
Pinto	pintonugroho@cosmax.com	Admin	IT	-	Edit
Atin	atin@cosmax.com	Manager QAC	QAC	QAC	Edit
Bagus Chalil	bagus.chalil@cosmax.com	Manager QAC	-	PROD	Edit
manager qac	manager.qac@local.test	Manager QAC	QAC	QAC	Edit
Fahrul Rozy	fahrul.rozy@cosmax.com	PI	PI	PI	Edit
Viewer PI	pi@local.test	PI	PI	PI	Edit
zahrasyahda	zahrasyahda@cosmax.com	PI	PI	PI	Edit
고인규(ingyu Ko)	ingyu.ko@cosmax.com	PI	PI	PI	Edit
ade ikhwan	ade.ikhwan@cosmax.com	PRD	PRD	PROD	Edit
Dian Andrian	dian.andrian@cosmax.com	PRD	PRD	PROD	Edit
Iyan	iyani@cosmax.com	PRD	PRD	PROD	Edit
Michaela	michaela@cosmax.com	PRD	PRD	PROD	Edit
Viewer PRD	prd@local.test	PRD	PRD	PROD	Edit
Andra	andra@cosmax.com	PRNI	PRNI	PRNI	Edit
Elvara Dwifaningrum	elvara.dwifaningrum@cosmax.com	PRNI	PRNI	PRNI	Edit
Endang Dwi Lestari K	endang@cosmax.com	PRNI	PRNI	PRNI	Edit

Page 1 of 3 (44 users)

PreviousNext

Reviewer Department Master

Daftar tim/departmen yang bisa dipilih sebagai "Review Team" user dan muncul di daftar departmen review saat submit trial baru. 5 baris bawaan sistem selalu aktif (read-only); tambahkan di sini kalau perlu tim baru di luar itu.

Add Department

NAME	SORT	ACTION
PROD	—	Bawaan sistem
RNI	—	Bawaan sistem
QAC	—	Bawaan sistem
PRNI	—	Bawaan sistem
PI	—	Bawaan sistem

Belum ada reviewer department custom.

Draft Report Edit Permission

Grant Access

DRAFT REPORT	OWNER	GRANTED TO	GRANTED BY	ACTION
--------------	-------	------------	------------	--------

Belum ada izin edit Draft report yang aktif.

Gambar 9.4 - Halaman Access Rights.

9.5 Masters

Mengelola berbagai daftar pilihan (dropdown) yang dipakai di seluruh aplikasi, misalnya kategori validasi, cakupan, mesin, dan lainnya.

QAC Trial Validation

Overview
Dashboard
Trials
My Work
Tracking Proses
Need Approval
Need Revision
Hasil
Approved
Rejected
Report
Reports
Master Data
Products
Parameters
Masters
User Management
Users
Access Rights
System
Aplikasi Lama
Administrator

Master Data > Masters
Master Template
Kelola pilihan dropdown untuk trial validation.

Add Master

TYPE	NAME	SORT	ACTION	
attachment_category	Air Press test	0	Edit	Delete
attachment_category	Machine induction sealing setting	0	Edit	Delete
attachment_category	seal machine setting	0	Edit	Delete
attachment_category	Torque test	3	Edit	Delete
attachment_category	Aging test	4	Edit	Delete
attachment_category	Drop test	5	Edit	Delete
attachment_category	Hardness test	6	Edit	Delete
attachment_category	Cutting test	7	Edit	Delete
attachment_category	Swing test	8	Edit	Delete
attachment_category	Transport test	9	Edit	Delete
attachment_category	Seal strength test	10	Edit	Delete
attachment_category	Coding rub test	11	Edit	Delete
attachment_category	Coding tape test	12	Edit	Delete
attachment_category	Functional test	13	Edit	Delete
attachment_category	Rub test	14	Edit	Delete
attachment_category	Filling appearance	15	Edit	Delete
attachment_category	Filling-sealing appearance	16	Edit	Delete
attachment_category	Sealing appearance	17	Edit	Delete
attachment_category	Press powder appearance	18	Edit	Delete
attachment_category	Coding appearance	19	Edit	Delete

Page 1 of 7 (122 options)

Previous
Next

Gambar 9.5 - Halaman Masters.

9.6 Notifications

Melihat dan menghapus seluruh notifikasi sistem (permanen, tidak ada Trash untuk notifikasi).

Gambar 9.6 - Halaman Admin Notifications.

Daftar trial yang sudah dihapus (soft delete). Admin dapat memulihkan (restore) trial dari sini.

QAC Trial Validation

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Notifications

Trash

Activity Logs

Aplikasi Lama

Administrator

System > Trash

Trash - Deleted Trials

Restore trial yang sudah terhapus. Hapus permanen belum tersedia di aplikasi baru ini.

Search

Deleted by

From

To

Filter

Reset

TRIAL CODE	PRODUCT	PRODUCT TYPE	CREATED BY	DE
TRIAL-20260914-115603-RYMR	TLS Hydromicellar Cleansing Water 250ml (REFILL) (HALAL)	Bottle + Airless Pump Cap	Administrator	Ad
TRIAL-20260826-152308-YTOT	TLS Hydromicellar Cleansing Water 250ml (REFILL) (HALAL)	Bottle + Airless Pump Cap	Administrator	Ad
TRIAL-20260619-095908	KKI CME Raybea Pout Gloss-Lucky Ruby 2.8g	Lip	Hanbi	Fai
TRIAL-20260619-110151	KKI ALS Alizéa Beauté Glazed Vogue Tinted Balm-Tarte Tatin 10ml	Tube	Hanbi	Fai
TRIAL-20260619-112845	KKI ALS Alizéa Beauté Glazed Vogue Tinted Balm-Tarte Tatin 10ml	Tube	Hanbi	Fai
TRIAL-20260618-045311	KII Biosoop Washable Physical Sunscreen 30ml	Tube	Fauzi	Fai
TRIAL-20260612-110728	FFY Rice Up Bright & Smooth Peel -Off Mask 50G	Tube	Iqra Qhairunnisa	Fai
TRIAL-20260626-110500	NYK KAY BEAUTY - HYDRA LUSCIOUS LIP TINT - TRANQUIL 3.5g	Lip	riyan.heriyansyah	Fai
TRIAL-20260626-041110	Produk test	Bottle + Screw Cap	Fauzi	Fai
TRIAL-20260630-032315	KKI KUC Lyd Beauty Hydrate Brightening Moisturizer 25g	Jar + Screw Cap	Fauzi	Fai
TRIAL-20260626-035534	TLS Hydromicellar Cleansing Water 250ml (REFILL) (HALAL)	Tube	damor	Fai
TRIAL-20260629-060241	Produk test	Bottle + Screw Cap	Fauzi	Fai
TRIAL-20260626-041335	Produk test	Bottle + Screw Cap	Fauzi	Fai
TRIAL-20260618-032009	CLE Cleyà Second Skin Velvet Cushion-Ease 12g	Cushion	Fauzi	Fai
TRIAL-20260612-103159	KKI NUB - NUBIKO Skinpair Cream with 1% Bisabolol 50g	Tube	Hanbi	da
TRIAL-20260617-112708	KKI SME Dexskin by Derma Express Exfo Pad 90g	Jar + Screw Cap	Iqra Qhairunnisa	da
TRIAL-20260619-090242	NYK KAY BEAUTY - HYDRA LUSCIOUS LIP TINT - TRANQUIL 3.5g	Lip	Hanbi	da
TRIAL-20260609-091233	IGI Cosmo Colony Uvbrella 2in1 Body Sun Serum Lotion SPF 50+ PA++++ 100ml 2.0	Bottle + Screw Cap	damor	da
TRIAL-20260609-090158	KKI KAI KAYARU MEST 4in1 Liteweight Sun Protection 45ml	Bottle+Screw cap	Fauzi	da
TRIAL-20260605-122726	RPI Somethinc Ceraplump HydraLift Moisturizer Gel 25ml	Tube	Fauzi	da

Page 1 of 2 (37 trials)

Previous

Next

Gambar 9.7 - Halaman Trash - Deleted Trials.

9.8 Activity Logs

Riwayat seluruh aktivitas penting di aplikasi (login, create/update trial, submit review, approval, dan lainnya), bisa difilter dan dihapus.

My Work

Tracking Proses

Need Approval

Need Revision

Hasil

Approved

Rejected

Report

Reports

Master Data

Products

Parameters

Masters

User Management

Users

Access Rights

System

Notifications

Trash

Activity Logs

Aplikasi Lama

Administrator

System > Activity Logs

Activity Logs

Riwayat action penting pada aplikasi.

Date From

mm/dd/yyyy

Date To

mm/dd/yyyy

User

User

Role

Role

Module

Module

Action

Action

Search

Keyword

Filter

Reset

Activity Log Data

Delete Selected

☐	DATE/TIME	USER	ROLE	ACTION	MODULE	RECORD
☐	2026-09-18T03:41:10.000000Z	manager qac	Manager QAC	NEED_REVISION	APPROVAL	TRIAL-20260918-034010-DH5V
☐	2026-09-18T03:41:06.000000Z	Viewer PI	PI	SUBMIT_REVIEW	REVIEW	TRIAL-20260918-034010-DH5V PI
☐	2026-09-18T03:41:02.000000Z	Viewer PRNI	PRNI	SUBMIT_REVIEW	REVIEW	TRIAL-20260918-034010-DH5V PR
☐	2026-09-18T03:40:59.000000Z	Viewer QAC	QAC	SUBMIT_REVIEW	REVIEW	TRIAL-20260918-034010-DH5V QAC
☐	2026-09-18T03:40:56.000000Z	Viewer RNI	RNI	SUBMIT_REVIEW	REVIEW	TRIAL-20260918-034010-DH5V RNI
☐	2026-09-18T03:40:52.000000Z	Viewer PRD	PRD	SUBMIT_REVIEW	REVIEW	TRIAL-20260918-034010-DH5V PRD
☐	2026-09-18T01:48:57.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	WEIGHING	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:48:55.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	WEIGHING	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:48:53.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	VALIDATION	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:48:52.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	TRIAL	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:44:37.000000Z	Administrator	Super Admin	CREATE	ATTACHMENT	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:44:27.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	WEIGHING	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:44:22.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	WEIGHING	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:41:01.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	VALIDATION	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-18T01:40:59.000000Z	Administrator	Super Admin	UPDATE	TRIAL	TRIAL-20260914-124439-QF1D
☐	2026-09-16T16:03:20.000000Z	Bagus Chalil	Manager QAC	CHECK_PROD	LINE_CONFIG	TRIAL-20260916-144812-PM77 Line
☐	2026-09-16T16:02:34.000000Z	MOHAMMAD BAGUS CHALIL AKBAR	Admin	APPROVE_PIE	LINE_CONFIG	TRIAL-20260916-144812-PM77 Line
☐	2026-09-16T16:02:28.000000Z	MOHAMMAD BAGUS CHALIL AKBAR	Admin	UPDATE	LINE_CONFIG	TRIAL-20260916-144812-PM77 Line
☐	2026-09-16T16:01:43.000000Z	Bagus Chalil	Manager QAC	NEW_VERSION	LINE_CONFIG	TRIAL-20260916-144812-PM77 Line
☐	2026-09-16T16:01:43.000000Z	Bagus Chalil	Manager QAC	RETURN	LINE_CONFIG	TRIAL-20260916-144812-PM77 Line

Page 1 of 126 (2515 logs)

Previous

Next


Gambar 9.8 - Halaman Activity Logs.

Bab 10. Tautan ke Aplikasi Lama (SSO)

Selama masa transisi, aplikasi lama (legacy) dan aplikasi baru berjalan berdampingan menggunakan database yang sama. Untuk memudahkan perpindahan antar aplikasi tanpa perlu login ulang, tersedia tautan **Aplikasi Lama** di bagian bawah sidebar (di atas nama akun Anda).

- Klik tautan **Aplikasi Lama** di sidebar kiri bawah.
- Anda akan otomatis diarahkan (redirect) ke aplikasi lama dan langsung dalam kondisi sudah login (Single Sign-On/SSO) - tidak perlu memasukkan email/password lagi.

- 3 Fitur ini berguna apabila ada proses yang belum tersedia di aplikasi baru dan masih perlu dikerjakan di aplikasi lama selama masa transisi.



Gambar 10.1 - Tautan "Aplikasi Lama" pada sidebar kiri bawah, di atas nama akun yang sedang login.

-- Akhir dari Buku Panduan Pengguna --